


CONFIGURAZIONE POSTA ELETTRONICA su OUTLOOK

Per modificare le impostazioni dell'account dal menu orizzontale, cliccare su **Strumenti** quindi selezionare la voce **account di posta elettronica**, si aprirà la seguente finestra contenente un elenco con tutti gli account impostati sul computer, selezionare l'account desiderato, quindi cliccare sul bottone "cambia"



N.B. L'operazione va ripetuta per ciascun account presente nell'elenco

Aggiornare la sezione "Informazioni accesso" **aggiungendo** il suffisso "**@unicam.it**" sul nome utente e **cambiando la password** (utilizzare quella di dominio)

N.B. per le e-mail non personali (ed es. segreteria.xxx@unicam.it) la password è rimasta invariata

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Informazioni server
Nome: Sara Butti	Server posta in arrivo (POP3): smtp.unicam.it
Indirizzo posta elettronica: sara.butti@unicam.it	Server posta in uscita (SMTP): smtp.unicam.it

Informazioni accesso	Prova impostazioni
Nome utente: sara.butti@unicam.it	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Password: *****	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password	Prova impostazioni account ...

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

Cliccare infine su "Altre impostazioni"

Su "Server della posta in uscita" fleggare "il server richiede l'autenticazione":

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale **Server della posta in uscita** Connessione Impostazioni avanzate

il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente: _____


Password: _____

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

OK Annulla

Per leggere la posta elettronica utilizzando outlook anche dall'esterno dell'intranet unicam andare su "Impostazioni avanzate" e utilizzare i seguenti parametri:



Chiudere la finestra (dopo aver dato l' OK)

Una volta aggiornato l'account, andando su Invia/ricevi comparirà il seguente messaggio



Rispondere Sì per consentire di scaricare i nuovi messaggi di posta elettronica.